

Gestion optimale de la couvaïson

Gestion de la couvaïson

Tout d'abord, nettoyez et désinfectez tout ce qui sera en contact avec les poussins, enlevez les déchets du troupeau précédent et réparez bien le poulailler. Créez une zone d'incubation avec uniquement des zones rondes pour éviter la suffocation et chauffez le bâtiment à 34 degrés centigrades, placez suffisamment d'abreuvoirs et ajoutez des vitamines à l'eau pour éviter le stress à l'arrivée.

De même, ne remplissez pas trop les abreuvoirs et placez des plateaux d'alimentation dans toute la zone de couvaïson; un poussin ne devrait pas se trouver à plus d'un mètre de l'eau et de l'alimentation. Remplissez les mangeoires avec de l'aliment de démarrage et, après l'arrivée, retirez les caisses et assurez-vous que les poussins disposent de suffisamment d'eau et d'aliments.

Comptez soigneusement le nombre de poussins qui entrent dans le poulailler afin de les nourrir correctement et ne dépassez pas la densité de 9-13 poussins par mètre carré et vérifiez si tous les vaccins essentiels ont été administrés au couvoir. Les poussins doivent

avoir des nombrils fermés et cicatrisés, un vétérinaire propre et des pattes sèches qui ne sont pas trop plates.

En outre, vérifiez la vitalité en laissant tomber un poussin d'une hauteur de 50 cm, car il devrait se remettre sur ses pattes en une seconde, augmentez la température de la couvaison et rapprochez la nourriture et l'eau des poussins. En cas de malformations, informez votre couvoir et retirez-les de l'enclos, puis vérifiez que les poussins sont à l'aise en se basant sur leur comportement.

En plus de cela, fournissez de la nourriture fraîche, de l'eau propre et une température optimale pour une humidité spécifique et vérifiez la couleur des pattes pour vous assurer qu'elles sont complètement hydratées et qu'elles sont sèches et légèrement rouges. Vérifiez le remplissage du jabot pour une bonne ingestion d'aliments et contrôlez le poids des poussins en pesant 1 % du troupeau et en enregistrant le poids.

Les poussins doivent disposer de suffisamment d'espace, d'aliments et d'eau pendant la période de la couvaison.

La période de la couvaison dure 14 jours et dépend de la race du poulet.